

Falls dein Handy den Empfang der Einstellungen per SMS nicht unterstützt, findest du hier die nötigen Informationen für die einzelnen Dienste. Details zum Eintragen der Einstellungen bei deinem Handy entnimmst du bitte der Bedienungsanleitung deines Handys.

## Einstellungen für SMS

Mit Einlegen der SIM-Karte wird die korrekte Kurzmitteilungszentrale übernommen. Solltest du keine SMS versenden und empfangen können, trage bitte die Kurzmitteilungszentrale manuell in dein Handy ein:

netzclub SMS Kurzmitteilungszentrale: +49 176 000 0443

## Der werbefinanzierte Smartphone Tarif

Günstig im O<sub>2</sub> Netz telefonieren  
Keine Vertragslaufzeit  
Kein Mindestumsatz

Kundenbetreuung (Mo - Sa 8 - 20 Uhr):  
Von deinem netzclub Mobilfunkanschluss:  
93939 (30 Cent/Anruf)

Aus anderen Mobilfunknetzen:  
0176 888 93939 (Abrechnung gemäß  
deinem Tarif für einen Anruf ins O<sub>2</sub>  
Mobilfunknetz)

Mehr Infos unter [www.netzclub.net](http://www.netzclub.net)

## Einstellungen für MMS

Profilname	netzclub MMS
Datenträger	GPRS oder UMTS
APN (Zugangspunkt)	pinternet.interkom.de
Benutzername	nicht notwendig
Passwort	nicht notwendig
Gültigkeitsdauer	maximum
Lesemeldung	aus
Zustellbericht	aus
Autolöschen	aus
Auto-Herunterladen	ein
Nachrichtenserver	<a href="http://10.81.0.7:8002">http://10.81.0.7:8002</a>

## Einstellungen für WAP

Profilname	netzclub UMTS
APN (Zugangspunkt)	pinternet.interkom.de
Benutzer	nicht notwendig
Passwort	nicht notwendig
IP-Adresse	82.113.100.6
IP-Port für WAP 1.x	9201
IP-Port für WAP 2.0	8080
Verbindungssicherheit	aus
Startseite (Homepage)	<a href="http://m.netzclub.net">http://m.netzclub.net</a>

## Einstellungen für Internet

APN (Zugangspunkt)	pinternet.interkom.de
Benutzer	nicht notwendig
Passwort	nicht notwendig